FIREWALL


- Modification host SQUID
- Modification Url Squid
- Stormshield modification d'une règle

Modification host SQUID

Se connecter au serveur squid :

Une fois connecté modifier le fichier contenant les host server

```
sudo su
nano /etc/squid/host_list/GRP_Linux_Servers
```




Ajouter ensuite l'@IP comme ci-dessous dans le fichier




une fois le fichier quitter et enregistrer , exécuter la commande suivante :

```
squid -k reconfigure
```



Vous verrez la liste des ip apparaître comme suivant




Tester si le serveur peut maintenant passer à travers le proxy.

Modification Url Squid

Se connecter au serveur squid :

Une fois connecté modifier le fichier contenant les host server

```
sudo su
nano /etc/squid/White_liste/Update_Redhat_Centos
```




Ajouter ensuite l'url comme ci-dessous dans le fichier




une fois le fichier quitter et enregistrer , exécuter la commande suivante :

```
squid -k reconfigure
```




Vous verrez la liste des IP apparaître comme suivant




Tester si le serveur peut maintenant acceder à l'url.

Stormshield modification d'une règle

Se connecter au STORMSHIELD et aller dans POLITIQUE DE SECURITE




Créer / chercher la règle à modifier dans la barre




Sélectionner la règle à modifier et faire éditer


Nous allons laisser passer le flux dans celle-ci, donc nous allons choisir **PASSER** dans actions




Ajoutons les machines/groupes sources




Nous devons maintenant ajouter les machines de destination, faire **AJOUTER** et rentrer **l'@IP** ou le **NOM** déjà créé dans les **OBJETS** du Stormshield




Maintenant ajoutons le port que nous souhaitons laisser passer



SI VOTRE OBJET N'EST PAS EXISTANT CREER LE DEPUIS LES 2 PETITES BARRES DANS AJOUTER ET REMPLIR LA FENÊTRE CI DESSOUS



une fois celà fait, verifier que la règle est bien **ON**



En faisant OK la fenêtre suivante apparaitra il ne vous reste plus qu'a activer celle-ci.

